


Netzwerkordner als Netzlaufwerk einbinden

Windows 10

Öffnen Sie den **Windows Explorer** (Windows-Taste + E).

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite auf „**Dieser PC**“
2. Dann klicken Sie in der Menüleiste auf „**Computer**“
3. Dann klicken Sie auf [3.] „**Netzlaufwerk verbinden...**“



Windows 7/Vista


Öffnen Sie den **Windows Explorer** (Windows-Taste + E) oder klicken Sie auf „**START**“ und „**Computer**“.



Der **Windows Explorer** öffnet sich.

Falls die Menüleiste verborgen ist drücken Sie die Taste **Alt**.


Klicken Sie dann auf „**Extras**“ und „**Netzlaufwerk verbinden...**“



Es öffnet sich das Dialogfenster **Netzlaufwerk verbinden**.

Hier müssen Sie folgende Verbindungsdaten eingeben:

- ein beliebiger **Laufwerksbuchstabe**
- im Feld **Ordner** den Server- und Freigabename
- soll die Verbindung jedes Mal automatisch hergestellt werden, wenn Sie sich am Computer anmelden, so aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen**.




- **Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen**

Hier sind Ihr Benutzername und Passwort einzugeben

Dem **Benutzernamen** ist der **Domänenname** voranzustellen:
z.B. dom\Mustermann oder psynt1_dom\Mustermann

- Bei öffentlichen Computern sollten Sie Ihre Anmeldeinformationen nicht speichern.



OK und **Fertigstellen**.

Der Netzwerkordner wird jetzt verbunden und kann wie ein normales Laufwerk verwendet werden.

Falls Sie die Verbindung zu einem Netzlaufwerk trennen möchten:

Öffnen Sie Computer und klicken Sie das Laufwerk mit der rechten Maustaste an. Den Menüpunkt **Trennen** anklicken.

